

Collegamento Retribuzioni -> Conguaglio Contributivo (PRE1996)

ATTENZIONE

- 1) L'anno da considerare per l'esportazione e l'importazione è il **2009** e gli importi devono essere espressi in Euro.
- 2) Obbligatorio, il programma di PRE1996 deve essere scaricato dal sito:
http://www.spt.mef.gov.it/aree_tematiche/Applicazioni_online/Uffici_di_servizio_e_scuole/Conguaglio_previdenziale_e_fiscale/ (Si può accedere anche tramite il link in **Esportazione PRE1996**)
- 3) Obbligatorio, il programma di PRE1996 e di Gestione fiscale non devono mai essere aperti contemporaneamente

Flusso Operativo

- 1) Obbligatorio: Il programma di PRE1996 e Gestione Fiscale devono essere installati sullo stesso computer che non deve essere quello del Ministero.
- 2) Obbligatorio: Inserire, nel programma di PRE1996, il Sostituto Primario sotto **Sostituti + Principale**, il Secondario sotto **Sostituti + Secondario** e le Amministrazioni di servizio sotto **Sostituti + Amministrazioni di Servizio**. Questa operazione può essere effettuata anche da Gestione Fiscale nei menu **File + Tabelle + Conguaglio Contributivo + Sostituto Primario/Sostituto Secondario/Amministrazione di Servizio**.
- 3) Obbligatorio: Inserire i capitoli dello stato sui quali si sono ricevuti i fondi per ogni liquidazione nel programma di Gestione Fiscale andando in:
File + Tabelle + Conguaglio Contributivo + Liquidazione -> Compensi.
Si può inserire un capitolo comune deciso dall'utente per tutte le liquidazioni con il bottone "Ins.Cap."
- 4) Obbligatorio: Per esportare i dati nel programma di PRE1996
Predisporre o controllare i dati da esportare nel programma di Retribuzioni o Gestione Fiscale in:
File + Archivi di base + Gestione Sospensioni
Quelli con "sospensione retributiva totale" non verranno esportati
- 5) Esportare i dati verso PRE1996 con il programma Gestione Fiscale andando in:
Periodiche + Conguaglio Contributivo + Esportazione PRE1996.
Verranno esportati tutti i dipendenti visualizzati che corrispondono alle specifiche riportate in fondo alla finestra.
 - Premere il bottone "Ok" senza effettuare nessuna selezione
 - Premere il bottone "Esporta"
Il programma esporterà tutti i dipendenti che, nelle liquidazioni, non hanno i tipi nomina "N01, N04 e X01" quindi, la selezione per gruppo di liquidazione è comunque possibile, ma non più necessaria. Non dovendo essere esportati i S.T. (N01 e N04) ed Estranei Amministrazione (X01)
- 6) Obbligatorio: Prima di entrare nel programma di PRE1996 è necessario uscire dal programma di Gestione Fiscale
- 7) Obbligatorio: Creare il disco con il programma PRE1996, questo programma si trova in : **Start – Programmi – PRE1996 – PRE1996**, una volta entrati nel programma PRE1996 eseguire:
 - **Floppy + Creazione** (Per creare il dischetto)
 - **Floppy + Verifica** (Per la verifica del dischetto)